PKG-DATEI INSTALLIEREN (MACOS)

Stand: 10/26

Diese Installationsmethode sollte nur von IT-Administratoren oder erfahrenen Benutzern ausgeführt werden, die Erfahrung mit dem Terminal-Interface haben.

PAKETINHALT

- Vectorworks2027.pkg (Hauptinstallationspaket)
- vw2027.plist (Konfigurationsdatei)

Beide Dateien müssen sich im selben Ordner befinden.

INHALT DER PLIST-DATEI

Die .plist-Datei enthält:

- die Vectorworks-Seriennummer
- den Pfad zur LDF-Datei
- optional eine Liste von Benutzerkonten, für die Lizenzinformationen gespeichert werden sollen

Die Datei muss „vw2027.plist“ heißen und im selben Ordner wie Vectorworks2027.pkg liegen.

BEISPIELSTRUKTUR VON VW2027.PLIST

```
xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/
PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
    <key>users</key>
    <array>
        <dict>
            <key>username</key>
            <string>Benutzername hier eintragen</string>
            <key>serial</key>
            <string>Seriennummer hier eintragen</string>
        </dict>
    </array>
    <key>serial</key>
    <string>Seriennummer hier eintragen</string>
    <key>ldf</key>
    <string>pfad_hier/datei_name.ldf</string>
</dict>
</plist>
```

VECTORWORKS® A NEMETSCHEK COMPANY

Vectorworks Germany GmbH • Schwarzwaldstraße 67 • 79539 Lörrach
Tel. 0 76 21 / 40 18 0 • info@vectorworks.de • www.vectorworks.de

Vectorworks Switzerland AG • Florenz-Strasse 1e • 4142 Münchenstein
Tel. 061 337 30 00 • info@vectorworks.ch • www.vectorworks.ch

Hinweise:

- Das users-Array ist optional. Wenn es vorhanden ist, führt das Postinstallationsskript des Installers folgende Schritte aus:
  - Es erstellt benutzerspezifische Lizenz-plists.
  - Es kopiert die .ldf-Datei in den Benutzerordner jedes angegebenen Accounts.
- Der äußere Schlüssel `serial` wird nach `/Library/Preferences` kopiert.
- Die äußeren Schlüssel `serial` und `ldf` bestimmen, welche Vectorworks-Funktionen installiert werden.

INSTALLATIONSSCHRITTE

1. Laden Sie das Installationspaketarchiv unter https://download.vectorworks.de/paket/2027/mac herunter.
2. Laden Sie die benötigte .ldf-Datei aus dem Kundenportal herunter.
3. Entpacken Sie das Installationspaket. Stellen Sie sicher, dass sich Vectorworks2027.pkg und vw2027.plist sowie die .ldf-Datei alle im selben Ordner befinden.
4. Öffnen Sie vw2027.plist in einem Texteditor und ersetzen Sie folgende Elemente:
   - `Benutzername hier eintragen` → Ihr macOS-Benutzername
   - `Seriennummer hier eintragen` → Ihre Vectorworks-Seriennummer
   - `pfad_hier/datei_name.ldf` → der vollständige Pfad zu Ihrer heruntergeladenen .ldf-Datei
5. Speichern Sie die Datei.
6. Öffnen Sie das Terminal und führen Sie den folgenden Befehl aus:

   ```
   sudo installer -pkg pfad_zur_pkg/Vectorworks2027.pkg -target /Applications
   ```

7. Geben Sie die Administrator-Anmeldedaten ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Erforderlicher Installationspfad:
`/Applications/Vectorworks 2027/`

NEUINSTALLATION VON VECTORWORKS

Wenn Vectorworks nach einer Deinstallation erneut installiert werden soll, muss macOS den alten Installationsdatensatz zuerst „vergessen". Führen Sie dazu im Terminal den folgenden Befehl aus:

```
sudo pkgutil --forget net.nemetschek.vectorworks.installer
```