

## Support Tipp

### G-Serie Netzwerkversion: Authentifizierungsverfahren wechseln von Dongle auf Internetaktivierung

Für einen Wechsel der Authentifizierungsmethode von einem Dongle auf Internetaktivierung wird zunächst die aktuelle Lizenzdatei (LPF\_XXXXX.lic) entfernt. Durch die Eingabe eines gültigen Aktivierungsschlüssels wird eine für die Internetaktivierung gültige Lizenzdatei automatisch aus dem Internet geladen und auf dem Lizenzserver hinterlegt/hinzugefügt. Eine erneute Installation des Lizenzmanagers ist nicht notwendig.

**Hinweis:** Die folgenden Schritte werden über die „Vectorworks Site Protection App“ ausgeführt. Das Icon für die App  wird in der Menüleiste (Apple) bzw. in der Taskleiste (Win) angezeigt.

#### Bestehende Lizenzdatei entfernen

1. Vectorworks Site Protection App öffnen (1):  
**Lizenzverwaltung > \*.lic > Entfernen** (2)

- Sobald die Lizenzdatei entfernt ist, stoppt der Server.

**Hinweis:** Dass der Lizenzserver nicht läuft, wird durch einen roten Punkt am App-Icon für die Vectorworks Site Protection App angezeigt. 




#### Neue Lizenzdatei beziehen und hinzufügen

Voraussetzung:

- Ein gültiger Aktivierungsschlüssel ist vorhanden
1. Vectorworks Site Protection App öffnen (1):  
**Lizenzverwaltung > Aktivierungsschlüssel eingeben** (2)
  - Es öffnet sich der Dialog **Aktivierungsschlüssel eingeben**

2. Aktivierungsschlüssel eingeben (3) und den Dialog schließen mit **OK** (4).

- Eine neue Lizenzdatei wird automatisch hinterlegt und der Server startet.



Das Authentifizierungsverfahren ist auf Internetaktivierung umgestellt, der Server ist aufgestartet und kann Arbeitsplatzlizenzen zur Verfügung stellen. Der Dongle wird nicht mehr benötigt und kann vom Lizenzserver entfernt werden.