Projekt Sharing Server installieren (Mac)

Stand: 10/26

Der Projekt Sharing Server steuert den Zugang zu Projektdateien in Situationen, in denen der direkte Zugriff auf die Dateien problematisch ist. Wir empfehlen den Server für große Teams zu verwenden, die ein Projekt teilen, oder für kleine Teams, die Probleme mit gesperrten oder nicht verfügbaren Projektdateien haben, die dateibasiert geteilt werden. Planen Sie Projektdateien unter einem anderen Betriebssystem als Windows oder Mac zu speichern, wie z. B. Linux oder ein Netzwerkspeicher-Gerät (NAS), können Sie den Server als Container-Programm auf der Docker®-Plattform ausführen.

Installieren Sie das Projekt Sharing Server-Programm auf jedem Server, auf dem Projektdateien gespeichert werden. Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie den Rechner bzw. Server aus, auf dem der Projekt Sharing Server installiert werden soll. Für die Installation werden Administrator-Berechtigungen benötigt.
2. Laden Sie den Installer für den Projekt Sharing Server hier herunter:
   Deutschland: https://www.vectorworks.de/vwdownload
   Schweiz: https://www.vectorworks.ch/vwdownload
3. Starten Sie den Vectorworks-Installer.
4. Belassen Sie die Einstellungen des Servers wie bereits vorgegeben.

5. Verwenden Sie das vorgegebene Zielvolume. Sie können es bei Bedarf anpassen, aber wir empfehlen die Voreinstellungen zu verwenden.
6. Geben Sie Ihr Rechner-Passwort ein und klicken Sie auf **Software installieren**.
7. Über den Reiter „Festplattenvollzugriff erlauben“ können Sie die Systemeinstellungen öffnen. Klicken Sie auf **Festplattenvollzugriff erlauben**, um dem Ordner „/usr/local/bin/psserverd“ den vollen Zugriff auf die Festplatte zu erlauben. Geben Sie dazu die Tastenkombination Befehlstaste + Hochstelltaste + . (Punkt) ein, um die unsichtbaren Dateien anzuzeigen.





VECTORWORKS®
A NEMETSCHEK COMPANY

Vectorworks Germany GmbH • Schwarzwaldstraße 67 • 79539 Lörrach
Tel. 0 76 21 / 40 18 0 • info@vectorworks.de • www.vectorworks.de

Vectorworks Switzerland AG • Florenz-Strasse 1e • 4142 Münchenstein
Tel. 061 337 30 00 • info@vectorworks.ch • www.vectorworks.ch

8. Öffnen Sie den Ordner unter /usr/local/bin.

9. Wählen Sie in den Systemeinstellungen unter Datenschutz & Sicherheit die Rubrik Festplattenvollzugriff. Klicken Sie unter der Liste auf das Pluszeichen (+). Geben Sie Ihr Rechner-Passwort ein und fügen Sie die Applikation „psserverd“ zu Liste hinzu.



10. Wechseln Sie wieder zum Installer und klicken Sie auf Fortfahren.

11. Ist die Installation sauber verlaufen, wird die folgende Meldung angezeigt. Klicken Sie auf Schließen und starten Sie dann den Mac, auf dem Sie den Projekt Sharing Server installiert haben, neu. Anschließend können Sie den Projekt Sharing Server verwenden.



Server deinstallieren

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Doppelklicken Sie auf die Datei „uninstall.dmg“ im Ordner „/Library/Preferences/psserverd“.